

Windows 10 メールアプリの設定方法


※『アカウント ID 通知書』をご用意下さい

(1) IMAP 電子メールアカウントの作成


■「スタートメニュー」の「メール」をクリックします。




■「使ってみる」をクリックします。




- 「アカウントの追加」 をクリックします。



- ようこそ画面が出ない方は「アカウント」をクリックして「アカウントの追加」をクリックして下さい。



■ 「詳細設定」 をクリックします。



■ 「インターネットメール」 をクリックします。



■「アカウント ID 通知書」をご参照いただき、以下の内容を入力し「サインイン」をクリック。

アカウントの追加 ×

インターネット メール アカウント

メール アドレス

ユーザー名

例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain#kevinc

パスワード

アカウント名

この名前を使用してメッセージを送信

受信メール サーバー

アカウントの種類


メールの送信 (SMTP) サーバー

送信サーバーには、認証が必要です
 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
 受信メールには SSL が必要
 送信メールには SSL が必要

←①クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
ユーザー名	メールアドレスを入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
アカウント名	メールアドレスを入力します。
この名前を使用してメッセージを送信	※任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp:993
アカウントの種類	IMAP4
メールの送信 (SMTP) サーバー	アカウント ID 通知書に記載されている送信サーバーを入力し、その後に[:465]と入力します。 例) auth.aitai.ne.jp:465
送信サーバーには、認証が必要です	チェックを入れる
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	チェックを入れる
受信メールには SSL が必要	チェックを入れる
送信メールには SSL が必要	チェックを入れる

■完了をクリックします。




(2) 電子メールアカウントの設定確認


- 「スタートメニュー」の「メール」をクリックします。



- 「アカウント」の下にある「メールアドレス」をクリックし「アカウントの管理」をクリック。



■ 設定を編集するアカウントをクリックします。



■ 「アカウント設定」が開きます。
下記を参考に設定します。

表示名	入力内容
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
アカウント名	メールアドレスを入力します。

設定後「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

- 「ダウンロードするメールの期間」の初期値は3か月となっています。
3か月以上前のメールを確認する場合は「すべて」へ変更。

アカウントの設定

himawari@hm.aitai.ne.jp の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度
使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間
過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信
ひまわり太郎

同期オプション

メール
 オン

完了 キャンセル

- 「メールボックスの詳細設定」をクリック

アカウントの設定

himawari@hm.aitai.ne.jp の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度
手動

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間
過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信
ひまわり太郎

同期オプション

メール
 オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メール サーバーの情報

完了 キャンセル

■ 以下のように設定されているか確認します。

アカウントの設定

himawari@hm.aitai.ne.jp の同期設定

ひまわり太郎

同期オプション

メール

オン

受信メール サーバー

imap.aitai.ne.jp:993

送信 (SMTP) メール サーバー

auth.aitai.ne.jp:465

送信サーバーは認証が必要

メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

表示名	入力内容
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp:993
送信 (SMTP) メールサーバー	アカウント ID 通知書に記載されている送信サーバーを入力し、その後には[:465]と入力します。 例) auth.aitai.ne.jp:465
送信サーバーには、認証が必要です	チェックを入れる
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる
受信メールには SSL が必要	チェックを入れる
送信メールには SSL が必要	チェックを入れる

設定が終わりましたら「完了」をクリックします。

以上で設定終了です。