

メールの設定方法（Android）

※設定の前に、**アカウントID通知書**をご用意ください。紛失されている場合は、Aitai net サポートセンター、またはご契約のケーブル局まで**お問合せください。**

(1) IMAP メールアカウントの設定

■ホーム画面から「Gmail」を起動します。



■「Gmailへようこそ」が表示されたら、「スキップ」をタップします。

次に、「メールアドレスを追加」をタップします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面右上のプロフィール画像をタップし、「別のアカウントを追加」をタップします。



- 「メールのセットアップ」が表示されたら、「その他」をタップします。



- 「メールアドレスの追加」が表示されたら、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
メールアドレスを入力	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「手動設定」をタップします。

- 「このアカウントの種類を選択します」が表示されましたら、
「個人用（IMAP）」をタップします。




- 画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。


■「受信サーバーの設定」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
サーバー	imap.aitai.ne.jp

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。


■ 「送信サーバーの設定」が表示されたら、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ログインが必要	オン
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp


上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

■「アカウントのオプション」が表示されましたら、画面は任意の設定となります。



「次へ」をタップします。

■「アカウントの設定が完了しました。」と表示されましたが、画面を以下のように設定します。



←②タップ

表示名	入力内容
アカウント名 (省略可)	<u>※任意の名前で構いません。</u> 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
名前	<u>※任意の名前で構いません。</u> 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり

上記を参考に入力後、「次へ」をタップして終了します。受信トレイが表示されます。

(2) IMAP メールアカウントの設定確認

■ホーム画面から「Gmail」を起動します。



■画面左上の≡アイコンをタップし、次に「設定」をタップします。




■設定を確認するアカウントをタップします。



■画面を下にスクロールし、「サーバーの設定」の「受信設定」をタップします。



■画面を以下のように設定します。




表示名	入力内容
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
サーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
セキュリティの種類	SSL/TLS
サーバーからメールを削除	受信トレイから削除したとき (推奨)

上記を参考に入力後、「完了」をタップします。

- 「サーバーの設定」の「送信設定」をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ログインが必要	オン
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS

上記を参考に入力後、「完了」をタップして終了します。