

メールの設定方法（Android）


※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問合せください](#)。

（1）POP メールアカウントの設定

■ホーム画面から「Gmail」を起動します。




■「Gmail へようこそ」が表示されましたら、「スキップ」をタップします。
次に、「メールアドレスを追加」をタップします。




※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面右上のプロフィール画像をタップし、「別のアカウントを追加」をタップします。



- 「メールのセットアップ」が表示されましたら、「その他」をタップします。



- 「メールアドレスの追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
メールアドレスを入力	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「手動設定」をタップします。

- 「このアカウントの種類を選択します」が表示されましたら、「個人用（POP3）」をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

- 「受信サーバーの設定」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

受信サーバーの設定

ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード
.....

サーバー
auth.aitai.ne.jp

サーバーからメールを削除
受信トレイから削除したと..

次へ

←①入力

←②タップ

表示名	入力内容
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
サーバー	auth.aitai.ne.jp
サーバーからメールを削除	受信トレイから削除したとき（推奨）

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

- 「送信サーバーの設定」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

送信サーバーの設定

ログインが必要 ☒

ユーザー名
himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード
.....  

SMTP サーバー
auth.aitai.ne.jp

次へ

←①入力

←②タップ

表示名	入力内容
ログインが必要	オン
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

- 「アカウントのオプション」が表示されましたら、画面は任意の設定となります。

アカウントのオプション

同期頻度:
15分毎

☒ メールの着信を知らせる

☒ このアカウントのメールを同期

次へ

←タップ

「次へ」をタップします。

(補足)
「メールの着信を知らせる」にチェックを入れると、メールを受信した際に通知が届くようになります。

- 「アカウントの設定が完了しました。」と表示されましたら、画面を以下のように設定します。

アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)
himawari@hm.aitai.ne.jp

名前
ひまわり太郎

送信メールに表示されます

次へ

←①入力

←②タップ

表示名	入力内容
アカウント名 (省略可)	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
名前	※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり

上記を参考に入力後、「次へ」をタップして終了します。受信トレイが表示されます。

(2) POP メールアカウントの設定確認

■ホーム画面から「Gmail」を起動します。



■画面左上の ≡ アイコンをタップし、次に「設定」をタップします。



■設定を確認するアカウントをタップします。



■画面を下にスクロールし、「サーバーの設定」の「受信設定」をタップします。



■画面を以下のように設定します。




表示名	入力内容
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
サーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	995
セキュリティの種類	SSL/TLS
サーバーからメールを削除	受信トレイから削除したとき（推奨）

上記を参考に入力後、「完了」をタップします。

- 「サーバーの設定」の「送信設定」をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ログインが必要	オン
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS

上記を参考に入力後、「完了」をタップして終了します。