


【IMAP】 Windows 8.1 メールアプリの設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) IMAP メールアカウントの設定

■スタート画面から「メール」アプリを起動します。




※初めてメールアカウントを設定する場合※

「Microsoft アカウント」を登録する必要があります。

以下のような画面が表示された場合は、Microsoft アカウントの登録を行ってください。

Microsoft アカウントの登録方法がわからない場合は、Microsoft へお問い合わせください。




- 「メール」が表示されましたら、「[設定]ですべて表示」をクリックします。
次に、P5の手順へ進んでください。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合や、アカウントを追加する場合は、スタート画面でマウスカursorを画面右下隅、もしくは右上隅に移動させ、画面右側に下記の表示（チャーム）を表示させます。

（※チャームはキーボードの Windows ロゴキー  +C を同時に押しても表示されます。）




※右側に表示された画面（チャーム）の中から、「設定」をクリックします。




※「アカウント」をクリックします。



※「アカウントの追加」をクリックします。



※「その他のアカウント」をクリックします。



- 「メールアカウントの追加」と表示されましたら、「IMAP」を選択し、「接続」をクリックします。



- 「その他のアカウントの追加」と表示されましたら、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード を入力します。

上記を参考に入力後、「詳細を表示」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

その他のアカウントの追加 ✉

その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス

ユーザー名

パスワード

受信 (IMAP) メール サーバー ポート

受信サーバーは SSL が必要

送信 (SMTP) メール サーバー ポート

送信サーバーは SSL が必要

送信サーバーは認証が必要

メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

←①入力

接続
←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード を入力します。
受信(IMAP)メールサーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
受信サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信(SMTP)メールサーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
送信サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信と受信で 同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる

上記を参考に入力後、「接続」をクリックして終了します。

(2) IMAP メールアカウントの設定確認


※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

- スタート画面から「メール」アプリを起動します。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合や、アカウントを追加する場合は、スタート画面でマウスカursorを画面右下隅、もしくは右上隅に移動させ、画面右側に下記の表示（チャーム）を表示させます。

(※チャームはキーボードの Windows ログキー  +C を同時に押しても表示されます。)




- 右側に表示された画面（チャーム）の中から、「設定」をクリックします。



- 「アカウント」をクリックします。



■設定を確認したいアカウントをクリックします。



■画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
優先するメールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
メールユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
受信メールサーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信メールサーバー	auth.aitai.ne.jp
ポート	465
サーバーは SSL が必要	チェックを入れる
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信と受信で 同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる

上記を参考に入力後、 ボタンをクリックして終了します。