
- 3-6 Microsoft Outlook 2013の設定方法 ※『アカウント ID 通知書』をご用意下さい(P4参照)。
 - (1) 電子メールアカウントの作成
 - ■Outlook 2013 を起動します。



スタート画面 または、デスクトップから起動します。

■起動したら左上の「ファイル」をクリックします。



■「アカウント情報」から「アカウントの追加」を選択します。




■「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」 を選択して「次へ(N) >」をクリックします。

○電子メール アカウント(A)		
名前(Y):	例: Eiji Yasudo	
配子メール アドレス(E):	例: eiji@contosa.com	
パスワード(P): パスワードの確認入力(T):		
	インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してぐださい。	

■「POP または IMAP(P)」を選択し、「次へ(N) 〉」をクリックします。

アカウントの追加	×
サービスの選択	苓
 Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M) Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ポイス メールにアウセスします Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスル:アクセスします 	
POP または IMAP(P) POP または IMAP 個子メール アカウントに接続します	
< 戻る(日)	次へ(N) > キャンセル


■POP と IMAP のアカウント設定画面が起動します。



	T
表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。
	例)ひまわり太郎、㈱ひまわり
電子メール アドレス	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレスを入力します。
アカウントの種類	ΓP0P3」
受信メール サーバー	アカウント ID 通知書に記載されている
	受信サーバーを入力します。
	例) pop.hm.aitai.ne.jp
送信メール サーバー	アカウント ID 通知書に記載されている
(SMTP)	送信サーバーを入力します。
	例) auth.aitai.ne.jp
アカウント名	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワードを入力します。
パスワードを保存する。	チェックを入れる
「メールサーバーがセキュ!	リティで保護されたパスワード認証 (SPA) に
対応している場合には、チョ	:ックボックスをオンにしてください」
チェックなし	


上記を参考に入力後「詳細設定」をクリックします。

■「送信サーバー」タブに切り換えます。下記を参考に設定します。



表示名	入力内容
送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックを入れる
受信メール サーバーと同じ設定を使用する	チェックを入れる
セキュリティで保護されたパスワード	チェック無し
認証でログオンする	

■「詳細設定」タブに切り換えます。下記を参考に設定します。



表示名	入力内容
受信サーバー (POP3)	110
送信サーバー (SMTP)	587
使用する暗号化接続の種類	なし
サーバーにメッセージの	1 つの端末のみで受信する場合はチェックなし
コピーを置く	複数の端末(スマホ、タブレット等)で受信する
	場合はチェックをいれる。
サーバーから削除する	受信した日から削除する日数


以外の枠内は任意となります。

設定後、「OK」をクリックします。

■画面が戻ったら「次へ(N) >」をクリックします。



■「すべて完了しました」の画面が表示されます。



「完了」をクリックして終了します。

- (2) 電子メールアカウントの設定確認
- ※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

スタート画面 または、デスクトップから



Outlook 2013 を起動します。

■Outlook 2013 が起動したら左上の「ファイル」をクリックします。



■「アカウント設定」から「アカウント設定(A)」をクリックします。



■設定を確認するアカウントを選択し、「変更」をクリックします。



■POP と IMAP のアカウント設定画面が起動します。




表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。
	例)ひまわり太郎、㈱ひまわり
電子メール アドレス	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレスを入力します。
アカウントの種類	ΓP0P3」
受信メール サーバー	アカウント ID 通知書に記載されている
	受信サーバーを入力します。
	例) pop.hm.aitai.ne.jp
送信メール サーバー	アカウント ID 通知書に記載されている
	送信サーバーを入力します。
	例) auth.aitai.ne.jp
アカウント名	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワードを入力します。
パスワードを保存する。	チェックを入れる
「メールサーバーがセキュリ	リティで保護されたパスワード認証 (SPA) に
対応している場合には、チョ	ニックボックスをオンにしてください」
→チェックなし	

以外の枠内は任意となります。


上記を参考に入力後「詳細設定」をクリックします。

■「送信サーバー」タブに切り換えます。下記を参考に設定します。



表示名	入力内容
送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックを入れる
受信メール サーバーと同じ設定を使用する	チェックを入れる
セキュリティで保護されたパスワード	チェック無し
認証でログオンする	

■「詳細設定」タブに切り換えます。下記を参考に設定します。




表示名	入力内容
受信サーバー (POP3)	110
送信サーバー (SMTP)	587
使用する暗号化接続の種類	なし
サーバーにメッセージの	1 つの端末のみで受信する場合はチェックなし
コピーを置く	複数の端末(スマホ、タブレット等)で受信する
	場合はチェックをいれる。
サーバーから削除する	受信した日から削除する日数

以外の枠内は任意となります。

設定後、「OK」をクリックします。

■画面が戻ったら「次へ(N) >」をクリックします。



■「すべて完了しました」の画面が表示されます。

別のアカウントの追加(A)
< 戻る(B) 売了

「完了」をクリックして終了し