


iOS (ipad、iphone 等) の設定方法

(1) POP 電子メールアカウントの作成

Aitai net アカウント ID 通知書をご用意下さい。

■「設定」を起動します。



■設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。




- 「アカウントを追加」を選択します。



- 「その他」を選択します。



- 「新規アカウント」を作成します。



- 「新規アカウント」を以下のように設定します。



表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例) ひまわり太郎、(株)ひまわり
メール	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード

以外の枠内は任意となります。

- 入力したら、「次へ」ボタンをタップします。
- 詳細画面が表示されます。以下のように設定します。

受信メールサーバー

表示名	入力内容
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード


送信メールサーバー

表示名	入力内容
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード

設定が終わりましたら「保存」をタップし完了となります。

(2) 電子メールアカウントの設定確認

■「設定」を起動します。



■設定画面が開きます。下のほうにスクロールして[メール]をタップします。



■「アカウント」をタップします。



■アカウントの一覧が表示されます。確認したいアカウントをタップします。



■「SMTP」をタップします。



■ 「SMTP」をタップし、以下の通り設定されているか確認します。

キャンセル 検証中 完了

サーバ ☒

送信メールサーバ

ホスト名 auth.aitai.ne.jp

ユーザ名 himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●

SSLを使用 ☒

認証 パスワード >

サーバポート 465

表示名	入力内容
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。 例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
SSL を使用	オン
認証	「パスワード」を選択
サーバポート	465

「完了」をタップして「アカウント」の画面に戻ります。

■「詳細」をタップします。



■以下の通り設定されているか確認します。



表示名	入力内容
SSL を使用	オン
認証	「パスワード」を選択
サーバポート	995

上記以外の枠内は任意となります。

「完了」をタップして終了します。