


メールの設定方法 (iOS)

※設定の前に、**アカウント ID 通知書**をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) IMAP メールアカウントの設定

■ホーム画面から「設定」を起動します。



■設定画面が表示されましたら、iOS10 以前をご利用の方は「メール」、
iOS11・12 をご利用の方は「アカウントとパスワード」、
iOS13 と iPadOS13 をご利用の方は「パスワードとアカウント」をタップします。



■ iOS10 をご利用の方は「アカウントを追加」をタップします。

(iOS11 以降、iPadOS13 をご利用の方は次項へお進みください。)



■ 「アカウントを追加」をタップします。



- 「その他」 を選択します。



- 「メールアカウントを追加」 をタップします。



■「新規アカウント」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

キャンセル 新規アカウント 次へ

←②タップ

名前 ひまわり太郎

メール himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

説明 himawari@hm.aitai.ne.jp

←①入力

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メール	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレスを入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワードを入力します。
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

■画面上部の「IMAP」をタップし、画面を以下のように設定します。

キャンセル 新規アカウント 次へ

←③タップ

IMAP POP

↑①タップ

名前 ひまわり太郎

メール himawari@hm.aitai.ne.jp

説明 hm.aitai.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 imap.aitai.ne.jp

ユーザ名 himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 auth.aitai.ne.jp

ユーザ名 himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

←②入力

表示名		入力内容
受信メールサーバ	ホスト名	imap.aitai.ne.jp
	ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
	パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
送信メールサーバ	ホスト名	auth.aitai.ne.jp
	ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
	パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

- 「SSLで接続できません」と表示されましたら、「はい」をタップします。



- もう一度「SSLで接続できません」と表示されましたら、「はい」をタップします。



- 下記のいずれかの画面に戻りましたら、設定画面を閉じて終了します。

iOS10 以前



iOS11・12




iOS13/iPadOS13



(2) IMAP メールアカウントの設定確認

■ホーム画面から「設定」を起動します。



■設定画面が表示されましたら、iOS10 以前をご利用の方は「メール」、
iOS11・12 をご利用の方は「アカウントとパスワード」、
iOS13 と iPadOS13 をご利用の方は「パスワードとアカウント」をタップします。

iOS10 以前	iOS11・12	iOS13/iPadOS13
設定 - iTunes StoreとApp Store > - WalletとApple Pay > メール > - 連絡先 > - カレンダー > - メモ > - リマインダー > - 電話 > - メッセージ > - FaceTime > - マップ > - コンパス > - Safari > ↑タップ	設定 - iTunes StoreとApp Store > - WalletとApple Pay > アカウントとパスワード > - メール > - 連絡先 > - カレンダー > - メモ > - リマインダー > - 電話 > - メッセージ > - FaceTime > - マップ > ↑タップ	設定 - iTunes StoreとApp Store > - WalletとApple Pay > パスワードとアカウント > - メール > - 連絡先 > - カレンダー > - メモ > - リマインダー > - 電話 > - メッセージ > - FaceTime > - マップ > ↑タップ

■設定を確認するアカウントをタップします。



■「アカウント」をタップします。



■「SMTP」をタップします。



- 「プライマリサーバ」をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
メール	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	465

「完了」をタップし、1つ前の画面に戻ります。

- 「詳細」をタップします。

キャンセル himawari@hm.aitai.ne.jp 完了

アカウント ☒

IMAPアカウント情報

名前 ひまわり太郎

メール himawari@hm.aitai.ne.jp >

説明 himawari@hm.aitai.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 imap.aitai.ne.jp

ユーザ名 himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP auth.aitai.ne.jp >

詳細 > ←タップ

- 画面を以下のように設定します。

< アカウント 詳細

削除済メールボックス >

アークス >

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用 ☒

認証 パスワード > ←①入力

IMAPパス接頭辞 /

サーバポート 993

↑②タップ

表示名		入力内容
受信設定	SSL を使用	オン
	認証	パスワード
	IMAP パス接頭辞	空欄
	サーバポート	993

設定が完了しましたら、「アカウント」をタップします。

1つ前の画面に戻りましたら、「完了」ボタンをタップして終了します。

設定画面を閉じて終了します。