

※設定の前に、アカウント ID 通知書をご用意ください。紛失されている場合は、

Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局までお問合せください。





■「メールアカウントのプロバイダを選択…」が表示されましたら、 「その他のメールアカウント…」を選択し、「続ける」をクリックします。

メールアカウン	ノトのプロバイダを選択
	○ iCloud
	○ E Exchange
	○ Google
	○ YAHOO!
	· Aol.
	● その他のメールアカウント… ←①クリック
?	終了 続ける ← ②クリック

※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、 次に「アカウントを追加…」をクリックしてください。



初に、次の情報を入	カしてください:	
名前:	ひまわり太郎	
メールア <mark>ド</mark> レス:	himawari@hm.aitai.ne.jp	<u></u> ר1)
パスワード:	•••••	

表示名	入力内容
夕 壶	※任意の名前で構いません。
 有刑	例)ひまわり太郎、㈱ひまわり
メールアドレフ	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
パフロ <u>_</u> ド	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード を入力します。

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

メールアドレス:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード:	•••••	<u></u> ←①入力
アカウントの種類:	IMAP	
受信用メールサーバ:	imap.aitai.ne.jp	
送信用メールサーバ <mark>:</mark>	auth.aitai.ne.jp	
アカウント名またはバス	ワードを確認できません。	

表示名	入力内容
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
 	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	imap.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

(2) IMAP メールアカウントの設定確認

■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■画面左上の「メール」をクリックし、次に「環境設定…」をクリックします。



■設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。 次に、「サーバ設定」タブをクリックし、

「受信用メールサーバ (IMAP)」欄を以下のように設定します。

	アカウント	
■ @ -般 アカウント 迷 ☆ ア アカフレーカラ		
Pho MAP	ッント情報 メールボックスの特性 サーバ設定 ←	・③クリック
↑ ①クリック ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード:		
ホスト名:	imap.aitai.ne.jp	←④入力
	 接続設定を自動的に管理 	
nt- ►:	993 🗹 TLS/SSLを使用	
認証:	「パスワード 😡	
	IMAPの詳細設定	
送信用メール	サーバ (SMTP)	
アカウント:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
ユーザ名:	至原	
パスワード:	•••••	
ホスト名:	auth.aitai.ne.jp	
	 接続設定を自動的に管理 	
ポート:	465 🗹 TLS/SSLを使用	
認証:	パスワード	
	保存	
+ -		
	(?

表示名	入力内容
7 — # 夕	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレス を入力します。
パフロード	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	imap.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

	-	. 10 *	10	
	A	00 / 00	<u></u>	
N 111128 237-1	1 /4/56/04	/	- <i>IV</i>	
hm.aitai.ne	アカウ	ッント <mark>情報</mark> メールポックスの特	性サーバ設定	
IMAA-	受信用メール	サーバ (IMAP)		
	ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp		
	バスワード:			
	ホスト名:	imap.aitai.ne.jp		
		 接続設定を自動的に管理 		
	パート:	993	✓ TLS/SSLを使用	
	認証:	「パスワード	٢	
		IMAPの詳細設定		
	送信用メール	サーバ (SMTP)		
	アカウント:	himawari@hm.aitai.ne.jp		2)ク
	ユーザ名:	任意		
	バスワード:			
	ホスト名:	auth.aitai.ne.jp		1) X
		○ 接続設定を自動的に管理		
	ポート:	465	☑ TLS/SSLを使用	
	認証:	「パスワード		
			保存	
+ -				

表示名	入力内容
 フ ザタ	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレス を入力します。
パフロード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

上記を参考に入力後、「アカウント」をクリックします。

プルダウンメニューから、「SMTP	サーバリストを編集…」をクリックします。
, su	
✓ hm.aitai.ne.jp iCloud(オフライン)	
SMTPサーバリストを編集	←クリック
「サーバ設定」タブをクリックし、	、画面を以下のように設定します。
説明サーバ名	使用しているアカウント
+ - サーバ設定 詳細 説明: hm.aitai.ne.jp ユーザ名: himawari@hm.aita パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ai.ne.jp 465 『TLS/SSLを使用 ・ キャンセル OK (つ) (つ) (つ) (つ) (つ) (つ) (つ) (つ)
表示名	
説明	<u>※任意の名前で構いません</u> 。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

最後に「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じてください。 1つ前の画面に戻りましたら、「保存」ボタンをクリックして終了します。