【IMAP】Mac OS Monterey (12.x) 以降の設定

※設定の前に、<mark>アカウント ID 通知書</mark>をご用意ください。紛失されている場合は、

Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局までお問合せください。

(1) IMAP メールアカウントの設定

■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。

+ / +	\bowtie	キャリックレマノギャッ
もしくは	Statement of the local division of the local	をクリックしてくたさい。

■「メールアカウントのプロバイダを選択…」が表示されましたら、 「その他のメールアカウント…」を選択し、「続ける」をクリックします。

メールアナ	ウウントのプロバイダを選択
	 iCloud
	 Microsoft Exchange
	○ Google ⁻
	o yahoo!
	⊂ Aol.
	その他のメールアカウント… ←①クリック
?	キャンセル 続ける ← ②クリック

※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、 次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。





■「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

初に、次の情報を入	力してください:	
名前:	ひまわり太郎	
メールアドレス:	himawari@hm.aitai.ne.jp	ג⊣]
パスワード:	必須]

表示名	入力内容
夕前	※任意の名前で構いません。
石則	例)ひまわり太郎、(㈱ひまわり
メールアドレフ	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
1870- K	<u>パスワード</u> を入力します。
	※キーチェーン機能が有効の場合入力できない場合
	があります。次項の手順を参照してください。

※キーチェーン機能が有効の場合は、「パスワード」欄をクリックし、 その下に表示される「パスワード…」をクリックします。

@ メールアカ	ウントを追加	
最初に、次の情報を入	カしてください:	
名前:	ひまわり太郎	
メールアドレス:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード:	必須	←①クリック
キャンセル	パスワード ←2クリック ☆ サインイン	

※Touch ID(指紋認証機能)をご利用中の場合は、キーボード右上の TouchID に 触れてください。そうでない場合は、mac の管理者パスワードをご入力し、 「ロックを解除」をクリックします。

パスワードはロックされています	
Touch ID を使用してパスワードのロックを解除す るか、ユーザ [*] *のパスワードを入力してください。	
<u> </u>	
キャンセル ロックを解除	←②クリック

※過去にパスワードを保存されていた場合は下記画面が表示されます。 該当するメールアドレスを選択し、「自動入力」をクリックします。 保存していなかった場合は次項へお進みください。

入力するパスワードを選択: すべてのパスワード	Q 模煳	
aitai.ne.jp		
aitai.ne.jp	himawari@hm.altai.ne.jp	●①選択

※パスワードを保存していなかった場合は、パスワード欄へアカウント ID 通知書に 記載されているパスワードをご入力してください。

保存していた場合は、自動的にパスワードが入力されたことを確認し、

「サインイン」	をクリックします。
---------	-----------

@ メールアカ	ウントを追加	
最初に、次の情報を入	力してください:	
名前:	ひまわり太郎	
メールアドレス:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード:	•••••	←①入力
キャンセル	戻る サインイン	←②クリック

■画面を以下のように設定します。

メールアドレス:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード:	•••••	
アカウントの種類:	ІМАР	<u>←①入力</u>
受信用メールサーバ:	imap.aitai.ne.jp	
送信用メールサーバ:	auth.aitai.ne.jp	
アカウント名またはバスの	フードを確認できません。	

表示名	入力内容
マールマドレフ	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレス を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレス を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
アカウントの種類	ІМАР
受信用メールサーバ	imap.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

(2) IMAP メールアカウントの設定確認

■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■画面左上の「メール」をクリックします。 Monterey は「環境設定…」をクリックします。 Ventura 以降は「設定…」をクリックします。

Г

	Monterey		
Ś	メール ファイル	編集	1410
	↑ ① クリック て		
	環境設定	Ж,	
	ア カウント 1 ②クリック アカワントを追	סם	
	サービス	•	
	メールを非表示 ほかを非表示 すべてを表示	жн Нж∵	
	メールを終了	жQ	

	Ventura 以降		
Ś	メール ファイル	編集表	
	>↑①クリック		
	設定	ж,	
	アナウントを追加		
4	サービス	>	
	メールを非表示	жн	
Safari	ほかを非表示	どまH	
	すべてを表示		
	メールを終了	HQ	

■設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。 次に、「サーバ設定」タブをクリックし、以下の画面を開きます。

	FNODE	
(2) 一般 アカウント き	←2クリック 00 1 22 23 43 43 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5 ししょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひ
hm.aitai.ne.jp	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定] ←③クリック
iCloud	受信用メールサーバ (IMAP)	
1 1 クリック	ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp	
	パスワード: ・・・・・・・	
	ホスト名: imap.aitai.ne.jp	
	☑ 接続設定を自動的に管理	
	IMAPの詳細設定	
	送信用メールサーバ (SMTP)	
	アカウント: hm.aitai.ne.jp	Θ
	ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp	
	パスワード: ••••••	
	ホスト名: auth.aitai.ne.jp	
	☑ 接続設定を自動的に管理	
		保存
+ -		

■「受信用メールサーバ (IMAP)」欄を以下のように設定します。

	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
受信用メール	サーバ (IMAP)
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード:	•••••
ホスト名:	imap.aitai.ne.jp
	✓ 接続設定を自動的に管理
	IMAPの詳細設定

表示名	入力内容
コ _ ザタ	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	imap.aitai.ne.jp

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp		
ペスワード:	•••••		
ホスト名:	imap.ai ↓ ①チェックな		
	◎ 接続設定を自動的に管理	↓ ②入力	
ボート:	993		V TLS/SSLを使用
認証:	パスワード		0
	IMADの詳細設定		

接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■入力後、「IMAP の詳細設定」をクリックします。

IMAP パスの接頭辞: TLS 証明書: なし セキュリティ保護されていない認証を許可	 ○K ←①選択 ○K ←②クリック
表示名	入力内容
IMAP パスの接頭辞	入力しない(空欄)
TLS証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

■「送信用メールサーバ(SMTP)」欄を以下のように設定します。

送信用メールサーバ(SMTP)		
アカウント: hm.aitai.ne.jp (オフライン)	0	
ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp		
スワード: •••••••		
ホスト名: auth.aitai.ne.jp	名: auth.aitai.ne.jp	
✓ 接続設定を自動的に管理		
表示名 入力内容		
	アカウント ID 通知書に記載されている	
エーリ名	メールアドレス を入力します。	
	アカウント ID 通知書に記載されている	
	<u>パスワード</u> を入力します。	
ホスト名 auth.aitai.ne.jp		

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

送信用メール	サーバ (SMTP)		
アカウント:	hm.aitai.ne.jp	0	
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp		
パスワード: ホスト名:	auth.a		
ſ	接続設定を自動的に管理		
ボート:	465	✓ TLS/SSLを使用	<u>د ۱ م</u>
認証:	「パスワード	Θ	ССХЛ

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■「アカウント」をクリックし、プルダウンメニューから、

「SMTP サーバリストを編集…」をクリックします。

送信用メール	サーバ (SMTP)	
アカウント:	hm.aitai.ne.jp	Θ
ユーザ名:	himawari@hm i.ne	クリック
パスワード:	•••••	なし
ホスト名:	auth.aitai.ne.j 接続設定を自	✓ hm.aitai.ne.jp iCloud (オフライン)
ポート:	465	SMTPサーバリストを編集
認証:	パスワード	<u>↑</u> ②クリック

■以下の画面を開きます。

DC-97	1.9-	7.4	EH0 (13) 11921
nm.aitai.ne.jp	auth	n.aitai.ne.jp	hm.aitai.ne.jp
+ -			
		サーバ設定	定 詳細
	説明:	hm.aitai.ne.jp	p
г	ーザ名:	himawari@hn	m.aitai.ne.jp
パス	ワード:	•••••	
木	スト名:	auth.aitai.ne.	.jp
		🕑 接続設定を自	自動的に管理

■「サーバ設定」タブをクリックし、以下のように設定します。

	サーバ設定 一①クリック	
説明:	hm.aitai.ne.jp	
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp	←②入力
パスワード:	******	
ホスト名:	auth.aitai.ne.jp	J
	✔ 接続設定を自動的に管理	

表示名	入力内容
	※任意の名前で構いません。
a元 やつ	例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレス を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。



接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■「詳細」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

説明	サーバ名	使用しているアカウント	
ım.aitai.ne.jp	auth.aitai.ne.jp	hm.aitai.ne.jp	
- <u>1-</u>)		↓ ①クリック	
	サーバ設定	E 詳細	
TLS証明書:	なし	·	
	してキュリティ体蔵され	していない最近にです「リ	
		キャンセル	× ←③クリック

11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。 以上となります。