【POP】Mac OS X v10.12 Mail の設定 ※設定の前に、アカウント ID 通知書をご用意ください。紛失されている場合は、 Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局までお問合せください。 (1) POP メールアカウントの設定 ■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。 ←クリック ■「メールアカウントのプロバイダを選択...」が表示されましたら、 「その他のメールアカウント…」を選択し、「続ける」をクリックします。 メールアカウントのプロバイダを選択... iCloud ○ E S Exchange • Google O YAHOO! • Aol. ● その他のメールアカウント… -①クリック

※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、 次に「アカウントを追加…」をクリックしてください。

終了

・2クリック



?

■「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

初に、火の病報を八	NUCCEED.	
名前:	ひまわり太郎	
メールア <mark>ド</mark> レス:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード:	•••••	

表示名	入力内容
2 前	※任意の名前で構いません。
石則	例) ひまわり太郎、㈱ひまわり
×	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレス を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード を入力します。

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

 $\mathbf{2}$

■画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

(2) POP メールアカウントの設定確認

■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■画面左上の「メール」をクリックし、次に「環境設定…」をクリックします。



■設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。 次に、「サーバ設定」タブをクリックし、

「受信用メールサーバ(POP)」欄を以下のように設定します。

アカウント アカウント アカウント アカウント アカウント アカウント アカウント アカウント アカウント アカウント	
Pop Pop 受信用メールサーバ (POP) Pop	ノック
↑ ①クリック ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp	
バスワード: ••••••	
ホスト名: auth.aitai.ne.jp	<u>ቆ</u> እታ
□ 接続設定を自動的に管理	
ポート: 995 🔽 TLS/SSLを使用	
認証: パスワード	
POPの詳細設定	
送信用メールサーバ (SMTP)	
アカウント: hm.aitai.ne.jp 📀	
ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード: •••••	
ホスト名: auth.aitai.ne.jp	
□ 接続設定を自動的に管理	
ポート: 465 🔽 TLS/SSLを使用	
認証: パスワード	
保存	
3	

表示名	入力内容
	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレス を入力します。
パフロード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

医信用メールサーバ(SMTP)] [;]	願を以下のように設定し ──	ます。	
	アカワント		
🛯 🥥 🤿 👔	00 / Dr 🕅		
一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラ	ラー 表示 作成 署名 ルーノ	Þ	
@ hm.aitai.ne	シト情報 メールホックスの特性	-Age	
受信用メール	サーバ (POP)		
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp		
バスワード: •••••			
ホスト名:	auth.aitai.ne.ip		
	□ 接続設定を自動的に管理		
л?— ト:	995	✓ TLS/SSLを使用	
認証:	パスワード		
	POPの詳細設定		
送信用メール	サーバ (SMTP)		
アカウント:	hm.aitai.ne.jp		←②クリッ
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp		
パスワード:	•••••		
ホスト名:	auth.aitai.ne.jp		
	○ 接続設定を自動的に管理		← 1), АЛ
πt F:	465	🕑 TLS/SSLを使用	
REAL:	パスワード	0	
		保存	
+ -			
		1	2

表示名	入力内容
 フ — ザタ	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレス を入力します。
1°7 0 - 1	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

上記を参考に入力後、「アカウント」をクリックします。



最後に「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」ボタンをクリックしてから画面を閉じてください。

以上となります。