## 5-4 Mailの設定方法(Mac OS X 10.6/10.7/10.8) \* MAC OS X10.5/6/7/8の場合は以下の手順で設定します。 ■ソフトウェアの起動、Mailを起動します。



■初回起動時はこの画面が起動します。



表示名	入力内容
氏名	※任意の名前で構いません。
	例) ひまわり太郎、(㈱ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレスを入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード

上記を参考に設定し、「続ける」をクリックします。

■受信用メールサーバの画面が起動します。

	ようこそ Mail ^	×
	受信用メールサーバ	
m	アカウントの種類:	@ POP \$
25 3	説明:	AITAIX-1
3 8	受信用メールサーバ:	pop.hm*.aitai.ne.jp
2	ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp
ALO FR	パスワード:	
1200		
PERIMO		
0		
0	キャンセル	戻る 続ける

表示名	入力内容
アカウントの種類	POP
説明	任意名称 例)AitaiUser、 Aitai メール
受信用メールサーバ	アカウント ID 通知書に記載されている
	受信サーバーを入力します。
	例) pop.hm.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード

上記を参考に設定し、「続ける」をクリックします。

■受信メールのセキュリティ画面が起動します。



表示名	入力内容
SSL(Secure Socket Layers)を使用	チェック無し
認証	パスワード

上記を参考に設定し、「続ける」をクリックします。

■送信用メールサーバの画面が起動します。

送	用メールサーバ	
	説明: 送信用メールサーパ:	Aitaiメール auth.aitai.ne.jp ▼ ✓ このサーパのみを使用
	ユーザ名: パスワード:	himawari@hm.aitai.ne.jp
?) (*1	·ンセル	戻る 続ける

表示名	入力内容
説明	任意名称 例)AitaiUser、 Aitai メール
送信用メールサーバ	アカウント ID 通知書に記載されている
	送信サーバーを入力します。
	例)auth.aitai.ne.jp
このサーバのみを使用	チェックします
認証を使用	チェックする
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード

上記を参考に設定し、「続ける」をクリックします。

■送信メールのセキュリティ画面が起動します。



表示名	入力内容
SSL(Secure Socket Layers)を使用	チェック無し
認証	パスワード

上記を参考に設定し、「続ける」をクリックします。

■アカウントの概要画面が起動します。



表示されている内容に間違いが無いか確認し、

「作成」をクリックします。

## ■環境設定

Mail ← ①クリ Mail について	ッ <b>ク</b> ×-1	
環境設定 Mail のフィードパッ:	<b>光</b> , フを送信	←②クリック
サービス	•	
Mail を隠す ほかを隠す すべてを表示	第日 第一 一第日	
Mail を終了	жQ	

メニューの「Mail」→「環境設定」を順にクリックします。

## ■アカウント情報

「アカウント情報」に切り替え、下記を参考に設定します。

00	アカウント
一般 アカウント RSS RSS	正惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
ATAIX-ル Pop	エロボックスの特性 詳細     アカウンド倍戦     メールボックスの特性 詳細     アカウントの報知 : POP     説明: AlTAIメール     メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp     氏名: ひまわり太部     受信用メールサーバ: pop.hm%.aitai.ne.jp     パスワード:      が このサーバのみを使用
+-	0

表示名	入力内容
説明	任意名称 例)AitaiUser、 Aitai メール
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレスを入力します。
пр	※任意の名前で構いません。
人石	例)ひまわり太郎、㈱ひまわり
受信用メールサーバ	アカウント ID 通知書に記載されている
	受信サーバーを入力します。
	例)pop.hm.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード

以外の枠内は任意となります。



「SMTP サーバリストの編集」をクリック



■SMTP サーバリストの編集画面が起動します。

## ■アカウント情報

表示名	入力内容
カスタムポートを使用	選択し、「587」と入力します
SSL を使用	チェック無し
認証	パスワード
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード

■SMTP サーバリストの編集画面の「詳細」をクリックします。



表示名	入力内容
説明	任意名称 例)AitaiUser、 Aitai メール
サーバ名	アカウント ID 通知書に記載されている
	送信サーバーを入力します。
	例) auth.aitai.ne.jp

上記を参考に設定し、「OK」をクリックします。

■「詳細」タブを開き、下記を参考に設定します。



表示名	入力内容
このアカウントを使用	チェックする
新規メールを自動的に受信する	チェックする
ときに含める	
メッセージ受信後にメッセージの	チェックを入れます。
コピーをサーバから削除	複数の端末(スマホ、タブレット等)で
	受信する場合はデフォルト設定の「1 週間後」
	を選択することが適切です。
ポート	110
SSL を使用	チェック無し
認証	パスワード

以外の枠内は任意となります。

画面左上の**⊗**クローズボタンをクリックします。 以上で設定は完了です。